

网络许可证 管理员指南

下面的说明针对具有网络许可证 IBM® SPSS® Statistics 19 的站点管理员。此许可证允许您在任意数量的计算机上安装 SPSS Statistics。但是，同时运行应用程序的用户数量限于您为其购买了许可证的用户数量。

准备工作

您将需要随系统提供的（在另一张纸上）授权码。这将使您获得网络许可证管理器的许可证。**网络许可证管理器**控制您的网络许可证并允许最终用户运行 IBM® SPSS® Statistics。如果您找不到授权码，请联系您的销售代表。

为确保正确设置网络许可证，请遵循以下步骤：

- ▶ **安装网络许可证管理器。** 网络许可证管理器是将向最终用户提供网络许可证的实用程序。您可在网络上的任何计算机上安装许可证管理器。这通常是可与桌面计算机连接的服务器。
- ▶ **授予产品许可。** 此操作将给予许可证管理器提供许可证所需的信息。
- ▶ **检验网络许可证管理器。** 您应检验许可证管理器以确保其提供许可证。
- ▶ **在本地台式计算机上安装 SPSS Statistics。** 您或您的最终用户将完成台式计算机上的完整安装。安装过程中，最终用户可以指定运行许可证管理器的计算机。当最终用户尝试启动 SPSS Statistics 时，产品将与此许可证管理器通信以获得许可证。如果许可证可用，SPSS Statistics 将启动。

安装无需管理步骤，但如果发生任何问题，请参阅 [管理网络许可证](#) 第 11 页码。

克隆保护

您可以通过安装许可证管理器，然后在将用于创建克隆保护镜像的本地台式机上安装产品来克隆保护软件。根据需要克隆保护其他计算机。

Citrix 和终端服务

您可以按照安装和发布其他 Windows 应用程序的方式在您的 Citrix 或终端服务服务器上安装和发布 IBM® SPSS® Statistics。

安装网络许可证管理器

最终用户在台式计算机上安装 IBM® SPSS® Statistics 前，您必须安装网络许可证管理器。此实用程序通常将安装在网络中的一台计算机上，是持续执行服务或守护程序。（您也可以选择安装在多台计算机上，此时您将设置冗余许可证管理器。有关更

多信息，请参见主题[设置冗余许可证服务器](#)第 13 页码。) 您未在桌面计算机上安装网络许可证管理器。

只要最终用户启动网络许可的 SPSS Inc. 应用程序，该应用程序就从许可证管理器请求许可证。该实用程序将向多达某个固定数量的并发最终用户提供许可证，这一数量由您购买的许可证而定。在达到这一数字后，对许可证的任何进一步请求都将被拒绝。如果您发现最终用户常常被拒绝许可，可以联系销售代表购买允许更多并发用户的许可证。

注意：许可证管理器将在日志文件中记录活动最终用户会话的数量以及关于每次会话的信息，您可以使用该日志文件对连接问题进行故障诊断。

多操作系统

网络许可证管理器运行的平台不必匹配客户端运行的平台。例如，Linux 许可证管理器可提供 Windows 客户端许可证。

DVD 包括运行 SPSS Statistics 的相同平台的许可证管理器。如果可用，可在 <http://support.spss.com/ProductsExt/Shared%20Utilities/Sentinel/download.html> 找到其他平台的许可证管理器。

管理许可证管理器

可使用仅对 Windows 可用的许可证管理器工具管理许可证管理器。因此，您至少需要一台 Windows 计算机以安装许可证管理器工具。

系统要求

安装网络许可证管理器的计算机必须满足以下要求：

- 550 Mhz 或更高处理器
- 128 MB RAM 或更大

重要事项！ 如果许可证服务器上正在运行防火墙，您必须打开 UDP 的端口 5093。否则，客户端计算机将不能从许可证管理器中检索许可证。而且，如果您正在使用冗余的许可证服务器，您必须打开 UDP 的端口 5099 以使许可证服务器互相通信。

升级许可证管理器

如果您已经安装许可证管理器的早期版本，您必须执行以下步骤：

- ▶ 浏览到安装旧许可证管理器的目录。
- ▶ 复制 lservrc 文件。在 Windows 上，查看 winnt 子目录。
- ▶ 将 lservrc 文件保存到安全位置。
- ▶ 如果有用户已签出了离线用户许可证，确保这些用户将许可证签回。有关获取签出许可证列表的信息，请参见主题[配置交换许可证](#)第 15 页码。
- ▶ 关闭许可证管理器。
- ▶ 安装新的许可证管理器。不要安装在与先前版本的许可证管理器相同的目录中。有关在 Windows 上安装的信息，请参见主题在 [Windows 计算机上安装许可证管理器](#) 第 3 页

码。有关在其他操作系统上安装的信息，请参见主题[在其他操作系统上安装许可证管理器](#)第 3 页码。

- ▶ 将保存的 lserverc 文件复制到您安装新许可证管理器的目录中或 Windows 安装目录的 winnt 子目录中。如果您接受了 Windows 上的默认位置，则选中 C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\ 文件夹。
- ▶ 启动新许可证管理器之后，您可以安全卸载此旧许可证管理器。

在 Windows 计算机上安装许可证管理器

注意：在 Windows Vista 或 Windows 7 上，您必须以管理员身份启动安装程序。当提示启动安装程序文件时，右键单击文件并选择以管理员身份运行。

- ▶ 将 DVD 插入要运行许可证管理器的网络计算机的 DVD 驱动器中。从 DVD 上运行 \Windows\Administration\Licensing\NetworkLicenseManager\setup.exe。
- 或
- ▶ 如果您已下载许可证管理器，请使用 WinZip 等存档实用程序提取下载文件的内容。运行 setup.exe 文件。
- ▶ 按照屏幕上显示的说明进行操作。

在其他操作系统上安装许可证管理器

- ▶ 将 DVD 插入要运行许可证管理器的网络计算机的 DVD 驱动器中。
- ▶ 浏览到 DVD 上的 <operating system>/Administration/Licensing/NetworkLicenseManager。
- 或
- ▶ 浏览到您下载许可证管理器的位置。
- ▶ 解压对应于计算机平台的文件。
- ▶ 在 Windows 计算机上安装许可证管理器工具。
- ▶ 请参考 [启动和停止许可证管理器](#)第 17 页码 以获取有关启动许可证管理器的信息。

安装许可证管理器工具

仅对 Windows 可用的许可证管理器工具用于管理许可证管理器。根据您的操作系统，可能需要手动安装这些工具。

- **Windows**。工具自动随许可证管理器安装在 Windows 计算机上，因此如果您只使用 Windows 许可证管理器，可跳过安装。如果您想远程管理许可证管理器，也可以选择安装在另一台 Windows 计算机上。
- **其他操作系统**。如果您在非 Windows 计算机上安装许可证管理器，则必须在 Windows 计算机上安装许可证管理器工具。

- ▶ 将 DVD 插入要安装许可证管理器工具的计算机的 DVD 驱动器中。从 DVD 上运行 \Windows\Administration\Licensing\NetworkLicenseManager\Tools\setup.exe。
或
- ▶ 如果您已下载许可证管理器，请使用 WinZip 等存档实用程序提取下载文件的内容。运行 setup.exe 文件。
- ▶ 按照屏幕上显示的说明进行操作。

授予产品许可

安装许可证管理器后，必须从命令提示符安装许可证。

如果您没有立刻获取许可证，可以启用 IBM® SPSS® Statistics 以供有限数量的用户在临时使用期内使用。对于 IBM® SPSS® Statistics，启用所有附加模块。对于 IBM® SPSS® Statistics Developer，仅启用 Core 系统。产品临时使用期—将从首次使用产品开始—，在到期后，SPSS Statistics 将不再运行。因此，建议您尽快获取许可证。您必须获取许可证或启用临时使用期才能使用 SPSS Statistics。

注意：许可证通过绑定到您的计算机硬件**网络计算机硬件**。如果您替换网络计算机或其硬件，则您需要新锁定代码并需要联系销售代表获取新的授权代码。

警告：许可证对时间变化敏感。如果您必须更改系统时间，无法运行产品，请联系 SPSS Inc. 技术支持。

从命令提示符安装许可证

从命令提示符进行安装有两个选项。您可以使用 licenseactivator 自动从 Internet 获取许可证，或者可以使用 echoid 手动获取许可证。

使用 licenseactivator 自动安装许可证

安装许可证的计算机必须连接到 Internet。如果没有连接，请手动安装许可证。

- ▶ 以许可证管理器安装用户的身份登录。
- ▶ 打开命令提示符，然后将目录更改为许可证管理器安装目录下的。注意，这是您安装许可证管理器的目录，而不是安装 IBM® SPSS® Statistics 的目录。如果您接受了 Windows 上的默认位置，则选中 C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\ 文件夹。
- ▶ **仅限 Windows**。将目录更改为 winnt 子目录。
- ▶ 通常，您有一个授权码。在最简单的情况下，您可在命令提示符下输入以下内容。请参见下文了解有关命令提示符用法的更多详细信息。

```
licenseactivator <auth-code>
```

其中 <auth-code> 是您的授权码。

您应看到一条消息，指示已成功添加许可证。如果未显示该消息，请注意错误代码并尝试手动安装许可证。

使用 `licenseactivator` 时，它授予产品许可并将日志文件写入其目录。日志文件的名称是 `licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log`。如果发生任何错误，您可以检查该日志文件以了解更多信息。这些信息在您联系 SPSS Inc. 寻求支持时也很有用。

使用有授权码的 `licenseactivator`

`licenseactivator` 通常和您在购买产品时收到的一个或多个授权码一起使用。在一行内输入全部文本。

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname]
[PROXYPORT=proxy-port-number] [PROXYUSER=proxy-user id] [PROXYPASS=proxy-password]
```

- 多个授权码用冒号 (:) 分隔。
- 代理设置是可选的，但如果您的计算机位于代理服务器后面，则需要这些设置。所需的代理设置取决于操作系统。

Windows。在 Windows 上，仅当“Internet 设置”控制面板中的“局域网 (LAN)”设置引用特定的代理服务器（主机）地址和端口时，代理设置才起作用。您不能在命令行上输入代理服务器主机和端口。但您需要为 `PROXYUSER` 和 `PROXYPASS` 输入值。

其他操作系统。在其他操作系统上，您可能需要在命令行上输入全部代理设置，具体取决于您的代理服务器配置。

使用有许可代码的 `licenseactivator`

在较不常见的情况下，SPSS Inc. 可能已经给您发送了一个许可证。

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

- 多个许可证代码用冒号 (:) 分隔。
- 使用许可证代码时，`licenseactivator` 不连接 Internet，所以无须指定代理信息。

手动安装许可证

- ▶ 以许可证管理器安装用户的身份登录。
- ▶ 打开命令提示符，然后将目录更改为许可证管理器安装目录下的目录。注意，这是您安装许可证管理器的目录，而不是安装 IBM® SPSS® Statistics 的目录。如果您接受了 Windows 上的默认位置，则选中 `C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\` 文件夹。
- ▶ **仅限 Windows。**将目录更改为 `winnt` 子目录。
- ▶ 获取服务器锁定代码。在命令提示符下键入 `echoid`（其他操作系统）或 `./echoid`（UNIX）。
- ▶ 可以通过致电您当地的办事处或发送电子邮件至 `spsscs@us.ibm.com` 将锁定代码和授权码发送给 SPSS Inc.。然后 SPSS Inc. 将提供一个许可证代码或一个包含许可证代码的文件。
- ▶ 使用 `licenseactivator` 输入许可证代码。

启用临时使用

如果您没有安装许可证，可以启用 IBM® SPSS® Statistics 的临时使用。

- ▶ 确保 DVD 在 DVD 驱动器中。
- ▶ 启动 WlmAdmin 应用程序。
- ▶ 在 WlmAdmin 应用程序的左窗格中，单击子网服务器旁边的 + 号。如果许可证管理器服务器未列出，请通过从“编辑”菜单中选择已定义的服务器列表来指定计算机。
- ▶ 右键单击运行许可证管理器的网络计算机的名称并选择：
添加功能 > 从文件 > 至服务器和文件

注意：如果您选择至服务器而不是至服务器和文件，则临时使用信息将存储在内存中。网络计算机重新启动时，您将丢失该信息。

- ▶ 在“打开”对话框中，键入
D:\Windows\Administration\Licensing\NetworkLicenseManager\lservrc.temp，其中 D 是安装光盘驱动器。如果安装光盘驱动器不是 D，请输入相应的驱动器位置。
- ▶ 应用程序显示您的许可证后，单击确定。有关查看许可证详细信息的信息，请参见[查看许可证详细信息](#)第 13 页码。

添加许可证

您可能需要以后添加许可证。添加许可证的过程与安装原始许可证的过程相同。

查看您的许可证

您可以在 WlmAdmin 应用程序中查看您的网络许可证（包括用户数量）。有关 WlmAdmin 应用程序的信息和查看许可证的具体信息，请参见[管理网络许可证](#)第 11 页码。

检验许可证管理器

为确保许可证管理器正确提供许可证，应进行检验。

- ▶ 如果您尚未在另一台计算机上安装许可证管理器工具，则在不运行您要检验的许可证管理器的 Windows 计算机上安装许可证管理器工具。
- ▶ 启动 WlmAdmin 应用程序。
- ▶ 添加您要检验的远程许可证管理器服务器。
- ▶ 查看远程服务器上的许可证。

如果您可以查看许可证，则表明本地桌面计算机可随时连接到许可证管理器。您可继续在本本地桌面计算机上安装产品。如果您无法查看许可证，则检查之前的步骤以确保许可证管理器安装正确。

在本地台式计算机上安装产品

注意：我们未官方支持通过 VPN 连接到网络许可证管理器。

在最终用户的计算机上本地安装完整产品有两种方法。可以手动在每台计算机上安装，也可以使用应用程序（如 Systems Management Server (SMS)）将安装“推”给运行 Windows 的计算机。您也可以选择在 Mac 和 Linux 上运行无提示安装。

在本地台式计算机上进行手动安装

- ▶ **使安装介质可以使用。** 制作所需数量的 DVD 副本，或者将其放置于共享的网络驱动器上。
- ▶ **复制安装说明并准备许可信息。** 制作所需数量的产品安装说明副本。安装说明位于 DVD 上 /Documentation/<language>/InstallationDocuments 目录的中。Network License Installation Instructions.pdf。您可能想分发缩减版的安装说明。缩减版的安装说明可以在 Network License Installation Instructions (Abbreviated).pdf。如果您已下载了软件，则可从您的“资产管理门户”或 <http://www.ibm.com/software/getspss> 查看所有说明。安装之后，最终用户必须输入运行网络许可证管理器的网络计算机 IP 地址或名称。复制说明前请在说明开始处提供的位置填写此信息。
- ▶ **将安装材料分发给最终用户。** 将安装 DVD（或已下载文件或网络位置）、安装说明和许可信息分发给最终用户，最终用户可根据需要在每台计算机上手动安装。

“推”给运行 Windows 的本地台式计算机

因为 IBM® SPSS® Statistics 安装与 Microsoft Windows Installer (MSI) 兼容，所以您可以将安装“推”给最终用户台式计算机。

将安装“推”给 Windows 计算机

推送安装是一种无需任何用户干预将软件远程分发到任何数量的最终用户的方法。您可以将 IBM® SPSS® Statistics 的完整安装“推”给运行 Windows 的最终用户台式计算机。您用于推送安装的技术必须支持 MSI 3.0 引擎或更高版本。

注意：不能直接为 Mac 和 Linux 推送安装。相反，您可以运行无提示安装。

卸载以前的版本

如果您要推送到与先前版本的 IBM® SPSS® Statistics 相同的安装目录，则需要卸载旧版本。您可像推送安装一样推送卸载。

推送安装的属性

以下是可以用于推送安装的属性。所有属性均区分大小写。如果包含空格，值必须加引号。

表 1-1
推送安装的属性

属性	描述	有效值
INSTALLDIR	应在最终用户的台式计算机上安装 IBM® SPSS® Statistics 的目录。此属性为可选。如果排除，则使用 C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\19。	有效路径，例如 C:\Statistics。
LICENSETYPE	许可证类型。值区分大小写。	Network
LSHOST	运行网络许可证管理器的一台或多台网络计算机的 IP 地址或名称。	一个或多个有效 IP 地址或网络计算机名称。多个地址或名称用冒号分隔（例如 server1:server2:server3）。
DISABLE_COMMUTE	禁用最终用户的台式计算机上的离线用户许可证功能。如果指定了此属性，则台式计算机上将不安装用于离线用户许可证的快捷方式。有关交换许可证的更多信息，请参阅 配置交换许可证 第 15 页码。	1，指示禁用交换许可证。
SPSS_COMMUTE_MAX_LIFE	最终用户可以签出离线用户许可证的最大天数。	1 到 30 之间的一个数。
HELPCHOICE	表示帮助语言的值。您可以选择安装所有语言或一种指定语言的帮助。值为所有或表示特定语言的代码。默认值为 en，或由 TRANSFORMS 属性指定的语言。有效值列中列出了代码。代码相关的语言出现在旁边的括号内。	ALL（全部语言） de（德语） en（英语） es（西班牙语） fr（法语） it（意大利语） ja（日语） ko（韩语） pl（波兰语） ru（俄语） zh_CN（简体中文） zh_TW（繁体中文）
COMPANYNAME	您公司的名称。	任意字符串。

MSI 文件

IBM SPSS Statistics 19.msi 文件位于下 DVD 目录中，如下所示，其中<架构>为 32 位或 64 位。如果您已下载软件，必须解压缩安装程序文件的内容，以访问 MSI 文件。

解压缩下载的安装程序文件的内容

如果您没有收到安装 DVD，而是下载 IBM® SPSS® Statistics，那么会只下载单个安装程序文件。您不能直接推送该文件。首先需要解压缩文件的内容，并使用这些内容进行推送安装。

- ▶ 打开命令提示符。
- ▶ 将目录更改为下载文件所在的目录。

- ▶ 采用 /b 开关执行下载的文件。在开关后面，标识您希望将文件内容解压缩到的目录。在开关与目录名称之间没有空格。如果目录名称包含空格，则应使用引号括起来。如下例所示（您的可执行文件名称可能有所不同）：

```
ProductInstaller.exe /b"C:\temp\extracted files\SPSS Statistics"
```

- ▶ 当出现第一个安装面板时，取消安装。

现在，您要推送安装的文件位于 /b 开关指定的目录中。

命令行示例

下面是一个可用于推送产品安装的命令行。在一行内输入全部文本。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 19.msi" /qn /L*v logfile.txt  
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

使用 SMS 推送安装

使用 Systems Management Servers (SMS) 推送 IBM® SPSS® Statistics 的基本步骤包括：

- ▶ 将 DVD 中 Windows\SPSSStatistics\- ▶ 编辑位于复制的目录中的 IBM SPSS Statistics 19.sms 文件。使用文本编辑器，通过添加相应属性修改 CommandLine 的值。有关可用属性的列表，请参考推送安装的第 7 页码。务必在命令行中指定正确的 MSI 文件。
- ▶ 从 IBM SPSS Statistics 19.sms 文件创建一个包，并将该包分发给最终用户台式计算机。

使用组策略或相关技术推送安装

使用组策略或相关技术推送 IBM® SPSS® Statistics 的基本步骤包括：

- ▶ 将 DVD 中 Windows\SPSSStatistics\- ▶ 使用类似 ORCA 的应用程序在复制的文件夹下编辑相应 IBM SPSS Statistics 19.msi 文件中的属性表。ORCA 是 Windows 2003 Server SDK 的一部分，可通过搜索 SDK 在 <http://www.microsoft.com/downloads> 找到。有关可添加到属性表的属性的列表，请参考推送安装的第 7 页码。务必使用正确的 MSI 文件。
- ▶ 使用编辑后的 IBM SPSS Statistics 19.msi 文件创建一个包，并将该包分发给最终用户台式计算机。

推送安装到非英语系统

您无需其他指定便可推送到非英语系统。但是，安装程序语言（如果推送交互式安装）、用户界面和帮助都将显示为英语。用户可在安装后更改用户界面语言，但本地化帮助将不可用。

如果您从 DVD 推送，可使用 **TRANSFORMS** 属性指定 DVD 上可用的一个 MST 文件。MST 文件将确保安装程序、用户界面和帮助以指定语言显示。如果您下载了 IBM® SPSS® Statistics，则 MST 文件不可用。用户将需要手动安装本地化帮助的语言包并手动更改产品中的用户界面语言。

TRANSFORMS 属性为 MsiExec.exe 的参数。以下示例使用 **TRANSFORMS** 属性推送法语安装。安装程序 and 用户界面都将显示为法语，并且将安装法语帮助。（您也可以使用 **HELPCHOICE** 属性覆盖帮助语言。）在一行内输入全部文本。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 19.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

以下语言 MST 文件位于 DVD 上的 Windows\SPSSStatistics\

表 1-2
语言 MST 文件

语言	MST 文件
英语	1033.mst
法语	1036.mst
德语	1031.mst
意大利语	1040.mst
日语	1041.mst
朝鲜语	1042.mst
波兰语	1045.mst
俄语	1048.mst
西班牙语	1034.mst
简体中文	2052.mst
繁体中文	1028.mst

推送卸载

注意：推送卸载命令时，最终用户会失去自定义。如果特定用户需要自定义，可以从分发中排除这些用户并要求他们手动安装产品。

如果您推送 IBM® SPSS® Statistics 更新版本的安装，您可能需要首先卸载。您可以通过推送下面的命令以静默方式完成此操作。在一行内输入全部文本。

```
MsiExec.exe /X{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE} /qn /L*v logfile.txt
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

该命令将卸载 SPSS Statistics 19。下表列出了此版本和之前版本的卸载 ID。

表 1-3
IBM SPSS Statistics 的卸载 ID

版本	卸载 ID
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}

版本	卸载 ID
17.0.1 17.0.0	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

在 Mac 和 Linux 计算机上运行无提示安装

无提示、无人看管的安装不显示图形界面也不需要任何用户干预。DVD 包括一个选项文件，允许您在 Mac 和 Linux 上运行此类安装。文件包含几个不同选项和这些选项的描述。

如何使用安装程序属性文件

安装程序属性文件 `installer.properties` 位于 DVD 根目录的 `/Linux/Administration` 或 `/MacOS/Administration` 中。

- ▶ 从 DVD 复制安装程序属性文件。
- ▶ 在文本编辑器中打开已复制的文件。
- ▶ 更改您需要的属性。有些选项需要字符串值，而对应于安装程序中的选择的其他选项可设为 0（关）或 1（开）。

如何运行无提示安装

- ▶ 使用终端应用程序，用 `-f` 开关运行安装可执行文件，并在开关后加上引号括起的选项文件位置。您必须以 `root` 身份运行或使用 `sudo` 命令。以下为 Linux 中的示例：

```
sudo ./setup.bin -f "/root/installer.properties"
```

每个操作系统上的安装可执行文件可在 DVD 上的以下位置中找到：

- **Mac OS。** `/MacOS/Administration/SPSS_Statistics_Installer_Silent.bin`
- **Linux。** `/Linux/setup.bin`

管理网络许可证

许可证管理器维护您的网络许可证。要管理许可证管理器本身和查看其保存的网络许可证信息，可使用 `WlmAdmin` 应用程序，它是许可证管理器工具的主用户界面。许可证管理器工具随网络许可证管理器自动安装在 Windows 上。如果您在非 Windows 计算机或远程 Windows 计算机上管理许可证管理器，则需在单独的 Windows 计算机上安装许可证管理器工具。

注意：如果您需要更多管理信息，请参考位于 DVD 上 `<operating system>\Administration\Licensing\NetworkLicenseManager\SentinelLM Help` 中的 `Sentinel` 文档。此文档还在 Windows 上随许可证管理器安装。

启动 WlmAdmin 应用程序

从安装许可证管理器的 Windows 计算机上

- ▶ 从 Windows “开始” 菜单中，选择：
[所有] 程序 > Sentinel RMS 许可证管理器 > Sentinel RMS 服务器管理

从安装许可证管理器工具的 Windows 计算机上

- ▶ 从 Windows “开始” 菜单中，选择：
[所有] 程序 > Sentinel RMS 工具 > Sentinel RMS 许可证服务器管理

添加服务器

在管理网络许可证管理器之前，您需要将其服务器添加到 WlmAdmin 应用程序。有两种方法可添加服务器。

手动添加服务器

- ▶ 从 WlmAdmin 应用程序菜单中选择：
编辑 > 定义的服务器列表
- ▶ 在“定义的服务器列表”对话框中，输入运行许可证管理器的服务器名称或 IP 地址。
- ▶ 单击添加。
- ▶ 单击确定。

服务器现在出现在 WlmAdmin 应用程序左窗格中的“定义的服务器”列表中。

查看子网中的服务器列表

- ▶ 在 WlmAdmin 应用程序的左窗格中，单击子网服务器旁边的 + 号。

显示子网上网络许可证管理器服务器的列表。如果您通过该方法找不到某个服务器，可按照上述说明手动添加。

设置日志文件的位置

如果最终用户签出许可证有困难，在日志文件中或许能查看到有用的信息。要更改日志文件的位置或找到其当前位置，请遵循下面的步骤：

- ▶ 在 WlmAdmin 应用程序的左窗格中，右键单击网络许可证管理器服务器并从快捷菜单中选择更改日志文件名。将显示一个对话框。
- ▶ 如有必要，更改文件名。在“新文件名”文本框中为该网络计算机键入许可证管理器的日志文件的完整文件名。
- ▶ 如果您进行了更改，请单击更改。否则，单击取消。

查看许可证详细信息

您可以查看有关手动添加或通过许可证授权向导添加的许可证的详细信息。

- ▶ 在 WlmAdmin 应用程序左窗格中，单击许可证管理器服务器旁的 + 号查看许可证。
- ▶ 单击许可证名称。右边的窗格显示许可证详细信息。代码用于标识许可证。代码的第一部分指示功能。第二部分指示版本。

查看与功能代码关联的名称

- ▶ 使用命令提示符，更改到许可证管理器或许可证管理器工具的安装目录。
- ▶ 键入 `lmshowlic <server>` (Windows) 或 `./lmshowlic <server>` (其他操作系统)，其中 `<server>` 是运行许可证管理器的服务器名称或 IP 地址。

输出中列出了服务器上可用的所有功能，按产品和版本分组。

设置冗余许可证服务器

您可以设置支持相同用户的多个冗余许可证服务器。冗余服务器可以帮助避免服务器崩溃时可能出现的中断。另一台冗余服务器可以在第一台服务器崩溃时接管许可证的管理。

您将需要一个特殊授权码来启用冗余功能。随软件提供的授权码将不会启用冗余。注意，通过安装随软件提供的代码，您将失去使用冗余功能的能力。如果您希望启用冗余，请完成下面介绍的准备步骤。则联系客户服务 spsscs@us.ibm.com 或在美国中部时间 8:30 A.M. 至 5:00 P.M. 之间致电 (800) 521-1337。对于北美以外的客户，请联系您当地的办事处。

服务器数必须为奇数（至少 3 台），并且大多数服务器必须同时运行。例如，如果有 3 台冗余许可证服务器，则其中 2 台服务器必须在运行中。

准备每个冗余许可证服务器

- ▶ 安装许可证管理器。
- ▶ 使用命令提示符，更改到许可证管理器的安装目录。
- ▶ 为每台服务器计算机获取锁定代码。在命令提示符下，键入 `echoid` (Windows) 或 `./echoid` (其他操作系统)。
- ▶ 记下锁定代码。联系客户支持或当地办事处时您将需要此代码。
- ▶ 对每台冗余许可证服务器重复这些步骤。

设置冗余许可证服务器池

- ▶ 如果许可证管理器在任一冗余许可证服务器上运行，请在每台计算机上停止许可证管理器。

- ▶ 从 WlmAdmin 应用程序菜单中选择：
编辑 > 冗余许可证文件
该操作打开 WrlfTool 应用程序。
- ▶ 从 WrlfTool 应用程序菜单中选择：
文件 > 新建
- ▶ 对于每台冗余许可证服务器，单击添加指定每台服务器的主机名称和 IP 地址。
- ▶ 更改服务器顺序以指示使用冗余许可证服务器的顺序。列表中的第一个是主服务器。
- ▶ 单击添加许可证添加从客户服务或当地办事处获取的许可证。如果您收到多个许可证，请确保添加每一个。
- ▶ 单击确定。
- ▶ 完成后单击完成。

保存冗余许可证文件

- ▶ 从 WrlfTool 应用程序菜单中选择：
文件 > 另存为
- ▶ 将冗余许可证文件 (lserverlrf) 保存到方便访问的位置。您将需要在接下来的步骤中复制该文件。

配置冗余许可证服务器

- ▶ 将冗余许可证文件 (lserverlrf) 复制到 Windows 上许可证管理器安装目录的 winnt 子文件夹。如果您接受了默认位置，则选中 C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\ 文件夹。在其他操作系统上，直接复制文件到许可证管理器安装目录。至少要有 3 台冗余许可证服务器。
- ▶ 在每台冗余许可证服务器上启动许可证管理器。

配置最终用户计算机

最终用户安装产品时，用户指定所有冗余服务器，服务器名称或 IP 地址用冒号分隔（例如 server1:server2:server3）。安装程序然后将所需的配置信息添加至最终用户的计算机中。如果台式计算机上已经安装了产品，则您可以执行下面的手动步骤添加配置信息。您还可以推送卸载，然后进行新安装来定义所有服务器。请参见[将安装“推”给 Windows 计算机](#)第 7 页码以获取有关推送安装的信息。

- ▶ 使用文本编辑器打开位于桌面计算机上产品安装目录中的 spssprod.inf。
- ▶ 注释 DAEMONHOST 行。例如：

```
#DAEMONHOST=server1
```
- ▶ 保存 spssprod.inf。

- ▶ 创建一个 `LSHOST` 环境变量。设置此变量以包含所有冗余服务器，服务器名称或 IP 地址用冒号分隔（例如 `server1:server2:server3`）。在 Mac 和 Linux 上，您可以将此环境变量存储于 `statsenv.sh` 脚本中。

配置交换许可证

离线用户许可证允许您的最终用户从许可证管理器签出许可证，这样他们可以在没有连接网络的情况下使用许可证。在 Windows 上，默认不启用离线用户许可证。在其他操作系统上默认启用。实际上，签出离线用户许可证的说明出现在最终用户安装说明中。

您可以限制启用在许可证管理器服务器上进行交换的许可证的百分比。限制交换许可证以避免交换用尽所有许可证（令牌）是一种可取的做法。在交换使用了指定百分比的许可证后，将不再有许可证可用，直到离线用户许可证到期或重新签入。您还可以配置最终用户可以签出许可证的最长时期。最长签出时间的默认值为 7 天。

设置可用交换许可证的百分比

- ▶ 在许可证管理器服务器上创建一个 `LSERVOPTS` 环境变量。在 Windows 上安装许可证管理器期间创建此变量，所以您只需针对其他操作系统完成这一步。
- ▶ 编辑 `LSERVOPTS` 环境变量的值以包含 `-com <percentage>`，其中 `<percentage>` 是 0 到 100 之间的数值，指示可用于交换的许可证百分比。指定 0，则表示禁用离线许可证。此开关在 Windows 上默认包含，并设置为 0。
- ▶ 重新启动运行许可证管理器的计算机。

设置交换许可证的最长时期

通过台式计算机上的 `spssprod.inf` 文件中的 `CommuterMaxLife` 设置指定用户可以签出离线用户许可证的最长时间。此文件位于台式计算机上的产品安装目录中。打开 `spssprod.inf` 并查找 `CommuterMaxLife`。将这个选项的值设置为最终用户可签出离线用户许可证的最大天数。此值应当介于 1 到 30。推送安装时，您也可以设置该值。

注意：此功能清除日期，而非时间。例如，如果您将 `CommuterMaxLife` 选项设置为一天，然后上午 9 点签出许可证，此许可证直到第二天凌晨才会签入。所以尽管 `CommuterMaxLife` 设置为一天，实际上持有 39 小时的许可证。

从命令行获取签出许可证列表

您可以了解哪些用户已签出许可证。

- ▶ 使用命令提示符，更改到许可证管理器或许可证管理器工具的安装目录。
- ▶ 键入 `!smon <server>` (Windows) 或 `./!smon <server>`（其他操作系统），其中 `<server>` 是运行许可证管理器的服务器名称或 IP 地址。如果仅希望查看本地主机服务器的已签出许可证，可以省略许可证服务器名称。

从 WlmAdmin 应用程序获取签出许可证列表

您也可在 WlmAdmin 应用程序中查看签出许可证：

- ▶ 在 WlmAdmin 应用程序左窗格中，单击许可证管理器服务器旁的 + 号。
- ▶ 单击客户端旁的 + 号。将列出正在使用网络许可证的客户端。如果没有列出客户端，则表明没有用户正在使用网络许可证。
- ▶ 选择某个客户端查看该客户端是否具有签出许可证。选择后在右窗格中查看详细信息。

配置许可证保留

您可以创建一个保留文件，指定为特定用户或用户组保留的许可证数。用户以网络 ID 或计算机名称标识（而不是 IP 地址）。例如，您可以设置一个为一组 power 用户保留许可证的保留文件。许可证将始终对这些用户可用。您还可以使用保留来阻止特定用户访问许可证。

创建新保留文件

- ▶ 从 WlmAdmin 应用程序菜单中选择：
编辑 > 保留文件

该操作打开 Wlsgrmgr 应用程序。

- ▶ 从 Wlsgrmgr 应用程序菜单中选择：
文件 > 新建

将许可证和用户添加到保留文件

- ▶ 从 Wlsgrmgr 应用程序菜单中选择：
功能 > 添加
- ▶ 在第一个向导屏幕上单击下一步。
- ▶ 指定与要保留的许可证关联的功能代码。请参考[查看许可证详细信息第 13 页码](#)以了解有关获取与许可证关联的功能代码的信息。另外，定义一个特定版本，按照 WlmAdmin 应用程序中的显示输入（例如 160）。此版本为不可选。忽略容量控制，因为不支持容量许可证。
- ▶ 单击下一步。
- ▶ 为用户组指定一个名称。名称可任意指定，但应使其具有描述性（例如 Sales）。
- ▶ 指定为该组保留的许可证数。组成员仍可访问所有许可证，但您指定数量的许可证将不再对不包含在该组内的用户可用。即，如果您有 10 个许可证并保留 5 个，则组成员有 10 个许可证可用，而其他用户只有 5 个。
- ▶ 在“成员”窗口上，单击添加指定与该组关联的用户或计算机名称（不要使用 IP 地址）。如果用户或计算机包含在该组中，则该用户或计算机可以使用保留的许可证。如果用户或计算机排除在该组外，则该用户或计算机完全无法访问许可证。指定所需

数量的用户或计算机。请注意，组之间必须互不相容。因此，同一许可证的不同组不能包含公共用户或计算机。

- ▶ 将所有用户添加到组中后，单击**完成**。
- ▶ 根据需要添加其他组或许可证。您可以通过右键单击许可证或组，然后选择**属性**，来修改或删除许可证和组。

保存保留文件

- ▶ 定义完保留文件后，从菜单中选择：
文件 > 另存为
- ▶ 将文件保存到方便访问的位置。您将需要在接下来的步骤中复制该文件。
- ▶ 要使许可证服务器在启动时自动查找 lsreserv 文件，复制该文件到 Windows 上许可证管理器安装目录中的 winnt 子文件夹。如果您接受了默认位置，则选中 C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\ 文件夹。在其他操作系统上，直接复制文件到许可证管理器安装目录。
- ▶ 如果您希望相同保留应用于所有冗余服务器，请将保留文件 (lsreserv) 复制到每台服务器。
- ▶ 完成后重新启动每个许可证管理器。

启动和停止许可证管理器

启动许可证管理器的方法取决于您的操作系统。

Windows

在 Windows 计算机上，许可证管理器是系统服务。该服务默认情况下自动启动。但是，如果需要手动启动：

- ▶ 在 Windows “控制面板”中双击**管理工具**。
- ▶ 双击**服务**。
- ▶ 在“服务”列表中找到 Sentinel RMS 许可证管理器。
- ▶ 右键单击该服务并选择**启动或停止**。

其他操作系统

在其他操作系统上，许可证管理器是守护程序服务。完成以下步骤进行手动启动。您还可以配置许可证管理器使之自动启动（说明如下）。

- ▶ 使用命令提示符，浏览到许可证管理器的安装目录。
- ▶ **启动**。作为根，在命令提示符上键入 `./lserv &` 并按下 Enter。
- ▶ **停止**。作为根，在命令提示符上键入 `./lsrvdown <hostname>`，其中 <hostname> 是运行许可证管理器的计算机的网络名称。然后按 Enter。

配置许可证管理器的自动启动

Windows

- ▶ 在 Windows “控制面板” 中双击管理工具。
- ▶ 双击服务。
- ▶ 在“服务”列表中找到 Sentinel RMS 许可证管理器。
- ▶ 右键单击该服务并选择属性。
- ▶ 将“启动”类型设置为自动。
- ▶ 单击确定。

其他操作系统

- ▶ 将 `./lserv &` 添加到一个操作系统启动文件中。

卸载许可证管理器

Windows

- ▶ 从 Windows “开始” 菜单中，选择：
设置 > 控制面板
- ▶ 双击添加/删除程序。
- ▶ 选择 Sentinel RMS 许可证管理器，然后单击删除。
- ▶ 提示是否删除许可证管理器时单击是。

其他操作系统

- ▶ 使用命令提示符，浏览到许可证管理器的安装目录。
- ▶ 作为根，在命令提示符上键入 `./lsrvdown <hostname>` 停止许可证管理器，其中 `<hostname>` 是运行许可证管理器的计算机的网络名称。然后按 Enter。
- ▶ 删除许可证管理器的安装目录。

台式计算机故障诊断

如果最终用户的台式计算机找不到许可证管理器：

- ▶ 运行 `lswhere` 以验证台式计算机是否能找到运行许可证管理器的网络计算机。
- ▶ 确保许可证管理器服务在网络计算机上运行。
- ▶ 检查相应的 `spssprod.inf` 文件。此文件位于台式计算机上的产品安装目录中。打开 `spssprod.inf` 并确保 `DAEMONHOST` 设置为运行许可证管理器的计算机的正确名称或 IP 地址。如果您使用冗余服务器，此设置应为空。

- ▶ 如果您使用冗余服务器，请确保 LSHOST 环境变量定义了所有冗余服务器。每个名称由冒号 (:) 字符分隔。例如，如果许可证管理器计算机是 SERVER1、SERVER2 和 SERVER3，则 LSHOST 将设置为 SERVER1:SERVER2:SERVER3。在 Mac 和 Linux 上，您可以将此环境变量存储于 statsenv.sh 脚本中。

运行 lswhere

您可以从最终用户的台式计算机运行 lswhere 以检查哪台计算机正在运行网络许可证管理器。

- ▶ 使用命令提示符，将当前目录更改为以下中的其中之一：
 - **Windows.** <installation directory>
 - **Mac OS.** <installation directory>/<product>.app/Contents/bin
 - **Linux.** <installation directory>/bin
- ▶ 键入 lswhere (Windows) 或 ./lswhere (Linux 和 Mac)。

在最终用户计算机上定义环境变量

以下说明用于定义最终用户计算机上的环境变量。

在 Windows 2000/Windows XP/Windows 2003 上定义环境变量

- ▶ 在 Windows “控制面板”中双击系统。
- ▶ 单击高级选项卡。
- ▶ 单击环境变量。
- ▶ 在该选项卡的“系统变量”区域中单击新建。
- ▶ 在“变量名”文本框中键入 LSHOST。
- ▶ 在“变量值”文本框中键入运行许可证管理器的计算机的名称或 IP 地址—例如，myserver 或 204.171.64.2。
- ▶ 单击确定。

在 Linux 和 Mac OS 上定义环境变量

IBM® SPSS® Statistics 的环境变量存储在 statsenv.sh 脚本文件中。此文件由其他脚本文件调用，包括启动应用程序的文件。您可以在以下位置之一中找到 statsenv.sh:

- **Mac OS.** <installation directory>/<product>.app/Contents/MacOS
- **Linux.** <installation directory>/bin
- ▶ 在文本编辑器中打开脚本文件。
- ▶ 如果文件中已经定义环境变量，添加如下一行：

```
export <var name>='<var value>'
```

其中 <var name> 是变量的名称，<var value> 是变量的值。例如：

```
export LSHOST='myserver1:myserver2'
```

- ▶ 保存并关闭脚本文件。

服务和支持

要联系 SPSS Inc. 技术支持，请访问 <http://support.spss.com> 并提交个案。如果您之前尚未注册，则需要在 SPSS Inc. 技术支持注册。

SPSS Inc. 定期提供 SPSS Inc. 产品的公开培训讲座。您也可以安排在网上接受培训。有关培训讲座、软件和出版物的信息，请致电 (800) 543-9263，或者访问我们的网站 <http://www.spss.com>。

要更换有缺陷的介质，请在美国中部时间 8:30 A.M. 至 5:00 P.M. 之间致电客户服务 (800) 521-1337 或发送电子邮件至 spsscs@us.ibm.com。