

# *Instrukcje instalacji klucza sprzętowego*

Jeżeli system wymaga klucza sprzętowego, został on uwzględniony w pakiecie oprogramowania. Klucz sprzętowy Sentinel SuperPro jest złączem USB lub złączem równoległego portu drukarki. Jeżeli klucz sprzętowy został dołączony do pakietu, ale nie jest zainstalowany, oprogramowania nie będzie można uruchomić na komputerze. Możesz zainstalować klucz sprzętowy przed zainstalowaniem oprogramowania lub po zainstalowaniu.

Jeżeli masz klucz sprzętowy, zainstaluj go, zanim spróbujesz uruchomić program.

## *Instalowanie klucza sprzętowego*

Jeżeli korzystasz z systemu Windows lub Linux, musisz zainstalować sterowniki systemowe. Opisane poniżej czynności nie są potrzebne, jeżeli korzystasz z systemu Mac OS.

- ▶ Przejdź do katalogu `<system operacyjny>/Administration/Licensing/HardwareKeyDriver` w DVD.
- ▶ **Windows** Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (plik `.exe`) zlokalizowany w katalogu, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- ▶ **Linux** Rozpakuj plik do katalogu tymczasowego, po czym uruchom rozpakowany skrypt instalacyjny.
- ▶ Podłącz klucz sprzętowy do dowolnego portu USB lub bezpośrednio do równoległego portu drukarki komputera.

## *Uruchamianie oprogramowania*

Jeżeli korzystasz z klucza sprzętowego, musi on być podłączony do komputera, gdy oprogramowanie jest uruchamiane. Jeżeli spróbujesz uruchomić program bez dołączonego klucza sprzętowego, to na ekranie wyświetlony zostanie komunikat błędu w stylu:

Nieprawidłowa licencja - brakujący lub niepoprawny klucz sprzętowy.

(Kod 0) .

Jeżeli zobaczysz taki komunikat, zainstaluj klucz sprzętowy, po czym ponownie uruchom program.