

IBM SPSS Statistics for Mac OS 설치 지침(네트워크 사용권)

다음 지침은 네트워크 사용권을(를) 사용하여 IBM® SPSS® Statistics 버전 19을(를) 설치하기 위한 것입니다. 이 문서는 데스크탑 컴퓨터에 SPSS Statistics을(를) 설치하려는 일반 사용자를 위한 것입니다. 네트워크 관리자의 경우 네트워크 사용권 설정 및 일반 사용자에게 제품을 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 DVD의 /Documentation/<language>/InstallationDocuments 디렉토리에 있는 Network License Administrators Guide.pdf를 참조하십시오.

설치하는 동안 다음 정보를 묻는 메시지가 나타납니다. 다음 정보가 없을 경우 사이트 관리자에게 문의하십시오.

이름:

소속:

사용권 관리자 서버 이름 또는 IP 주소:

IBM SPSS Statistics의 시스템 요구 사항

IBM® SPSS® Statistics의 하드웨어 및 소프트웨어 최소 요구 사항은 다음과 같습니다.

운영 체제

- Mac OS® X 10.5 이상(32비트 또는 64비트).

설정

- Intel 프로세서.
- 1GB 이상의 RAM.
- 800MB의 하드 디스크 여유 공간. 둘 이상의 도움말 언어를 설치하는 경우 각 언어에 60-70MB의 디스크 공간이 추가로 필요합니다.
- DVD 드라이브.
- 해상도가 Super VGA(800x600) 이상인 모니터.
- IBM® SPSS® Statistics Server 연결용 네트워크 어댑터(TCP/IP 네트워크 프로토콜 실행)

소프트웨어

- Java Standard Edition 5.0(J2SE 5.0) 또는 6.0(J2SE 6.0)

IBM SPSS Statistics 설치

관리자로부터 설치 디스크나 설치할 네트워크 위치를 받았을 것입니다. IBM® SPSS® Statistics 설치 방법을 잘 모를 경우 관리자에게 문의하십시오.

다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드

새 버전을 설치하기 전에 IBM® SPSS® Statistics의 이전 버전을 삭제할 필요가 없습니다. 동일한 시스템에 여러 개의 버전을 설치하여 실행할 수 있습니다. 하지만 이전 버전이 설치되어 있는 디렉토리에 새 버전을 설치하지 마십시오.

IBM SPSS Statistics Developer 참고 사항

IBM® SPSS® Statistics Developer을(를) 설치하는 경우 독립형으로 제품을 실행할 수 있습니다. R Essentials 및 Python Essentials를 설치하여 R 및 Python을 개발할 수도 있습니다.

DVD에서 설치

- ▶ DVD을(를) DVD 드라이브에 삽입합니다.
- ▶ DVD 드라이브를 찾습니다.
- ▶ SPSS Statistics Installer를 두 번 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

다운로드한 파일로 설치

- ▶ 다운로드한 파일을 두 번 클릭하여 설치 파일 디스크 이미지를 탑재합니다.
- ▶ 탑재한 디스크 이미지에서 SPSS Statistics Installer를 두 번 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. 특별한 지시는 [설치 시 주의 사항](#)을(를) 참조하십시오.

설치 시 주의 사항

이 섹션에는 설치에 대한 자세한 설명이 들어 있습니다.

설치 프로그램 언어. 설치 프로그램의 첫 번째 패널에 설치 프로그램 언어를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 사용자의 로케일과 일치하는 언어가 선택됩니다. 다른 언어로 설치 프로그램을 표시하려면 해당 언어를 선택합니다. 계속 진행할 준비가 되면 확인을 누릅니다.

사용권 유형. 네트워크 사용권을(를) 선택해야 합니다.

도움말 언어. IBM® SPSS® Statistics은(는) 사용자 인터페이스 언어를 변경하는 기능을 제공합니다. 도움말 언어가 항상 사용자 인터페이스 언어와 일치하도록 하려면 사용할 언어를 선택합니다. 다른 언어로 된 도움말도 설치하는 경우 각 언어마다 60~70MB의 디스크 공간이 더 필요합니다.

사용권 관리자 서버의 이름 또는 IP 주소. 네트워크 사용권 관리자가 실행되는 서버의 IP 주소 또는 이름입니다. 주소나 이름이 여러 개 있을 경우 콜론으로 구분합니다(예: server1:server2:server3). 이 정보가 없을 경우 관리자에게 문의하십시오.

IBM SPSS Statistics 통합 플러그인

IBM® SPSS® Statistics 통합 플러그를 사용하면 R, Python 및 VB.NET으로 작성된 프로그램에 명령 구문 언어를 확장하여 사용할 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 [Developer Central \(http://www.spss.com/devcentral/\)](http://www.spss.com/devcentral/)을 방문하십시오.

커뮤터 사용권 체크 아웃/체크 인

네트워크 사용권을 정상적으로 사용하려면 네트워크에 연결된 상태에서 IBM® SPSS® Statistics을(를) 실행해야 합니다. 관리자가 커뮤터 사용권을 활성화한 경우, 사용자가 네트워크에 연결되어 있지 않을 때 커뮤터 사용권을 체크아웃하여 네트워크 사용권을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크에 연결되어 있지 않은 기차에서 SPSS Statistics을(를) 실행할 수 있습니다. 네트워크 연결을 끊기 전에 기차를 타지 않은 상태에서 제한된 시간 동안 커뮤터 사용권을 체크아웃할 수 있습니다. 시간이 만료되기 전에 네트워크에 다시 연결하여 사용권을 다시 체크인해야 합니다. 그렇지 않으면 SPSS Statistics 작동이 중지됩니다.

네트워크 사용권은 관리자가 활성화하고 구성합니다. 이 기능을 사용하려고 하는 데 사용할 수 없는 경우 관리자에게 문의하십시오.

중요! 네트워크에 다시 연결하여 SPSS Statistics을(를) 실행할 수 있는 경우에도 사용권을 다시 체크인해야 합니다. 이렇게 해야 다른 사용자가 커뮤터 사용권을 활용할 수 있습니다.

사용권 체크 아웃

- ▶ 설치 디렉토리에서 Commuter Utility를 두 번 누릅니다.
- ▶ 체크 아웃할 사용권을 선택합니다.
- ▶ 사용권을 체크 아웃할 일 수를 Duration 상자에 입력합니다. 관리자가 설정하는 한계값이 있습니다.
- ▶ Check Out을 누릅니다.

커뮤터 사용권은 Duration에 지정된 일 수가 지나면 만료됩니다. 언제든지 사용권을 직접 체크 인할 수도 있습니다.

사용권 체크 인

- ▶ 설치 디렉토리에서 Commuter Utility를 두 번 누릅니다.
- ▶ 체크 인할 사용권을 선택합니다. 체크 아웃한 사용권에는 확인란이 표시됩니다.
- ▶ Check In을 누릅니다.

IBM SPSS Statistics 삭제

- ▶ 설치 폴더를 휴지통으로 끕니다. 기본적으로 설치 폴더는 /Applications/IBM/SPSS/Statistics/19입니다.
- ▶ 홈 폴더에서 Library/Preferences를 찾습니다.
- ▶ com.ibm.spss.plist를 휴지통으로 끕니다. 이 파일은 IBM® SPSS® Statistics, SPSS Statistics Student 버전 및 IBM® SPSS® Smartreader에서 사용됩니다. 이러한 응용 프로그램 중 하나라도 설치되어 있으면 이 파일을 삭제할 수 없습니다.
- ▶ 파인더에서 Shift+ Command+ G를 눌러 폴더로 이동합니다.
- ▶ ~/.eclipse를 입력하고 이동을 클릭합니다.
- ▶ com.ibm.spss.statistics.help_19를 휴지통으로 끕니다.
- ▶ 원할 경우, 설치된 모든 사용자 정의 대화상자를 /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/19/CustomDialogs/에서 휴지통으로 끌어서 제거합니다.
- ▶ 휴지통을 비웁니다.