

IBM SPSS Statistics for Windows 安裝指示（單一使用者）

下列指示適用於使用單一使用者授權安裝 IBM® SPSS® Statistics 版本 19。單一使用者授權可讓您安裝 SPSS Statistics 於至多兩部電腦，前提是使用者為同一人。

IBM SPSS Statistics 的系統需求

IBM® SPSS® Statistics 的最小軟硬體需求如下：

作業系統

- Microsoft® Windows XP (32-bit 版)、Windows Vista® (32-bit 和 64-bit 版) 或 Windows® 7 (32-bit 和 64-bit 版)。

組態 (G)

- Intel 或 AMD 處理器，運轉速度為 1 GHz 或以上。
- 1 GB 或以上的 RAM。
- 800 MB 可用硬碟空間。若您安裝一種以上的輔助說明語言，則額外的每種語言各需要 60–70 MB 的磁碟空間。
- DVD 磁碟機。
- Super VGA (800x600) 或更高解析度的螢幕。
- 如需與 IBM® SPSS® Statistics Server 連線，則網路卡需執行 TCP/IP 網路通訊協定。

授權碼

您也需要軟體隨附、示於額外頁面或在 DVD 包裝盒的封面內頁的授權碼。若您已下載 SPSS Statistics，可以從「資產管理入口網站」或是 <http://www.ibm.com/software/getspss> 取得您的授權碼。授權碼可讓您取得您購買的基本與任何 SPSS Statistics 外掛模組之授權。若您找不到您的授權碼，請聯絡您的業務代表。在某些狀況下，您可能具有多個授權碼。您需要所有授權碼。

注意：您不得從 Windows 終端服務或具有單一使用者授權的 Citrix 遠端執行 SPSS Statistics。

安裝 IBM SPSS Statistics

注意：若要安裝 IBM® SPSS® Statistics，您必須以管理員權限登入您的電腦。

執行多重版本並從舊版本升級

您不必先解除安裝舊版 IBM® SPSS® Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多重版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM® SPSS® Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。您也可以安裝 R Essentials 及 Python Essentials，以 R 及 Python 進行開發。

從 DVD 安裝

Windows XP

- ▶ 將 DVD 插入您的 DVD 光碟機。AutoPlay 功能會顯示一個功能表。
- ▶ 在 AutoPlay 功能表上按一下 **安裝 IBM SPSS Statistics**，再遵循畫面出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

Windows Vista 或 Windows 7

您必須以管理員身份執行 AutoPlay：

- ▶ 當您將 DVD 插入 DVD 光碟機時，請關閉自動顯示的 AutoPlay 視窗。
- ▶ 使用 Windows 檔案總管瀏覽至 DVD 光碟機。
- ▶ 以滑鼠右鍵按一下 Windows 子資料夾中的 setup.exe，然後選擇「以系統管理員的身分執行」。
- ▶ 在 AutoPlay 功能表上按一下 **安裝 IBM SPSS Statistics**，再遵循畫面出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

從下載檔案安裝

Windows XP

- ▶ 連按兩下您下載的檔案，再遵循畫面出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

Windows Vista 或 Windows 7

您必須以管理員身份執行安裝程式：

- ▶ 使用 Windows「檔案總管」，瀏覽至您下載檔案所在的資料夾。
- ▶ 在下載檔案上按一下滑鼠右鍵，選擇「以管理員身份執行」。
- ▶ 遵循畫面上出現的指示。請參閱 [安裝注意事項](#) 以取得任何特殊指示。

安裝注意事項

本節包含此安裝的特殊指示。

授權類型。 請務必選擇 **單一使用者授權**。

輔助說明語言。 IBM® SPSS® Statistics 可變更使用者介面語言。若您要讓輔助說明語言永遠與使用者介面語言相符，請選取您可能會用到的語言。安裝其他語言的輔助說明會增加磁碟空間需求，每種語言各需 60-70 MB。您之後可以在 Windows 的「控制台」中選擇變更安裝來安裝其他種語言。

授權您的產品

主要部份安裝完成後，按一下**確定**，啟動「授權驗證精靈」。「授權驗證精靈」可讓您取得 IBM® SPSS® Statistics 的授權。

若您尚未取得授權，則可讓暫時使用 SPSS Statistics 一段時間。對於 IBM® SPSS® Statistics，所有外掛模組都會啟用。對於 IBM® SPSS® Statistics Developer，只會啟用 Core 系統。暫時使用期間過後（從第一次使用產品開始起算），即不會再執行 SPSS Statistics。因此，建議您盡快取得授權。您必須取得授權，或啟用 SPSS Statistics 暫時使用授權。

注意：授權會限制在您的電腦硬體，並具備**鎖定碼**。若您更換您的電腦或其硬體，會有新的鎖定碼，且必須重複驗證程序。若您發現您超出授權合約上指定的可用驗證數量，請聯絡您的業務代表。

警告：授權會受時間變更影響。若您必須變更系統時間，且之後無法執行產品，請聯絡 SPSS Inc. 技術支援。

使用授權驗證精靈

注意：若您執行 Windows Vista，可能會提示您出示管理員憑證。若沒有正確的憑證，將無法執行「授權驗證精靈」。

- ▶ 如果安裝時未啟動「授權驗證精靈」，或是在獲得授權之前取消「授權驗證精靈」，您可以在 Windows「開始」功能表的 IBM® SPSS® Statistics 程式集中選擇「授權驗證精靈」來啟動。在 Windows Vista 或 7 中，您必須以管理員身份執行。在「授權驗證精靈」捷徑按一下滑鼠右鍵，然後選擇「以管理員身份執行」。
- ▶ 出現提示時，選擇「立即授權我的產品」。若您希望啟用暫時使用授權，請參閱 [啟用暫時使用授權](#) 第 4 頁。
- ▶ 出現提示時，輸入一或多個。若您收到安裝媒體的實體複本，授權碼會隨附於您的軟體，位於不同紙張上或 DVD 包裝盒封面內頁上。若您下載 SPSS Statistics，您的授權碼會顯示於您的「資產管理入口網站」或是 <http://www.ibm.com/software/getspss>。

「授權驗證精靈」會將您的驗證碼經由網路傳送到 SPSS Inc. 並自動取得您的授權。若您的電腦位於 proxy 後，請按一下「設定 proxy 設定」並輸入適當設定。

若註冊過程失敗，系統將會提示您寄送一封電子郵件。選擇您要透過桌面電子郵件程式寄送，還是透過網頁電子郵件應用程式寄送電子郵件。

- 若您選擇桌面選項，會自動建立一封包含適當資訊的新訊息。
- 若您選擇網頁選項，您必須先在網頁電子郵件程式中建立新訊息。再從「授權驗證精靈」複製郵件內文，並貼到您的電子郵件應用程式。

傳送電子郵件訊息，並回應「授權驗證精靈」的提示。您的電子郵件訊息會立即被處理。請按一下「輸入註冊代碼」來輸入您收到的授權號碼。若您已經關閉「授權驗證精靈」視窗，請重新開啟並選擇「立即授權產品」。在「輸入代碼」窗格，新增您收到的授權號碼，並按一下「下一步」完成程序。

啟用暫時使用授權

除了安裝一般授權以外，您也可以啟用暫時使用授權。

- ▶ 啟動「授權驗證精靈」。
- ▶ 出現提示時，請選擇啟用暫時使用授權。
- ▶ 在下一個畫面中，按一下瀏覽按鈕以尋找位於產品安裝目錄中的暫時使用授權檔案（一般而言為 temp.txt）。

檢視您的授權

您可以重新啟動「授權驗證精靈」來檢視授權。第一個窗格會顯示授權資訊。完成時請按一下取消，並在提示將取消時按一下是。

注意：您也可以執行 `SHOW LICENSE IBM® SPSS® Statistics` 語法指令來檢視授權。

IBM SPSS Statistics Integration Plug-in

IBM® SPSS® Statistics Integration Plug-in 能讓您以 R、Python 和 VB.NET 撰寫的程式擴展指令語法語言。如需詳細資訊，請造訪 [開發人員中心](http://www.spss.com/devcentral/) (<http://www.spss.com/devcentral/>)。

解除安裝 IBM SPSS Statistics

若要徹底解除安裝 IBM® SPSS® Statistics：

- ▶ 使用 Windows 控制台移除 SPSS Statistics。
- ▶ 刪除下列資料夾：
 - **Windows XP**。C:\Documents and Settings\\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_19
 - **Windows Vista 和 7**。C:\Users\\Application Data\Eclipse\com.ibm.spss.statistics.help_19

更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics

若您購買其他外掛模組或續約您的授權，您會收到新的授權碼。如需使用授權碼的指示，請參閱授權您的產品第 3 頁。